

Manual de Gerenciamento Automático: Painel Pro Trader

Seu Painel Pro Trader é uma ferramenta poderosa para você ter controle total sobre suas operações. Uma das funcionalidades mais robustas está nas Propriedades (Inputs) do painel, onde você configura o Gerenciamento Automático. Esta seção permite definir regras claras para proteger seu capital e otimizar seus resultados diários.

Para acessar essas configurações, siga estes passos:

1. Com o Painel Pro Trader anexado ao seu gráfico no MetaTrader 5, clique com o botão direito do mouse sobre o painel.
2. Selecione "Propriedades" (ou pressione F7).
3. Vá para a aba "Entradas" (ou "Inputs").
4. Aqui, você encontrará o grupo "Controle Principal" e, mais importante, o grupo "Configurações do Modo Automático (EM DÓLAR)".

Controle Principal

ModoDeOperacao: Este é o coração do gerenciamento automático. Você tem três opções para definir como o painel vai operar:

MODO_AUTOMATICO: Este é o modo padrão e o mais recomendado para quem busca disciplina. Nele, todas as suas Configurações do Modo Automático (limites de perda, lucro e número de trades) estarão ativas e protegendo suas operações.

MODO_LIVRE: Se você escolher este modo, todas as regras de gerenciamento automático serão desativadas. O painel não bloqueará suas operações por limites atingidos, dando total liberdade (mas também total responsabilidade) sobre suas entradas e saídas.

RESETAR_AGORA_E_VOLTAR_AUTO: Use esta opção como um botão de emergência ou para iniciar um novo dia de trading fora do horário de reset programado. Ao selecionar e aplicar, o painel irá resetar imediatamente suas estatísticas diárias (lucro/prejuízo, número de trades) e limites, e então retornará automaticamente para o MODO_AUTOMATICO. Isso é útil para corrigir um erro ou começar do zero no meio do dia.

Configurações do Modo Automático (EM DÓLAR)

MaxLossDiarioEmDolares:

- **Função:** Defina o valor máximo de perda (prejuízo) que você aceita ter em dólar no dia atual.
- **Como funciona:** Se o seu prejuízo total líquido (lucro de trades fechados + prejuízo/lucro flutuante de posições abertas - comissão de posições abertas) atingir ou ultrapassar esse valor, o painel ativará uma trava de segurança. Novas operações serão bloqueadas e todas as suas posições abertas para o símbolo atual serão fechadas automaticamente para evitar perdas maiores.
- **Importância:** Essencial para proteger seu capital e evitar o 'overtrading' após um dia ruim.

MaxLucroDiarioEmDolares:

- **Função:** Defina o valor máximo de lucro que você busca atingir em dólar no dia atual.

- Como funciona: Se o seu lucro total líquido (lucro de trades fechados + prejuízo/lucro flutuante de posições abertas - comissão de posições abertas) atingir ou ultrapassar esse valor, o painel ativará uma trava de segurança. Novas operações serão bloqueadas e todas as suas posições abertas para o símbolo atual serão fechadas automaticamente, garantindo que você realize seu objetivo diário.
- Importância: Ajuda a disciplinar a saída do mercado com o lucro planejado, protegendo seus ganhos.

TaxaPorLoteEmDolares:

- Função: Insira aqui a taxa ou comissão total em dólar que sua corretora cobra por cada lote operado (considerando a ida e volta da operação).
- Como funciona: Este valor é crucial para o Painel calcular seu P/L (Lucro/Prejuízo) Líquido Realizado e o P/L total em tempo real. Ele garante que as travas de segurança considerem o custo real das suas operações.
- Importância: Essencial para uma gestão de risco e estatísticas precisas, pois o painel evita que a comissão de uma nova operação ultrapasse sua margem de perda restante.

MaxTradesDiarios:

- Função: Defina o número máximo de operações (trades) que você permite realizar no dia atual.
- Como funciona: Se o número de trades que você abrir atingir esse limite, o painel bloqueará novas operações, independentemente do seu lucro ou prejuízo.
- Importância: Ajuda a combater o 'overtrading' e a fadiga operacional.

TipoDeResetDiario:

- Função: Escolha quando as estatísticas diárias e os limites de gerenciamento automático devem ser zerados para um novo dia de trading.
- Opções:
- MEIA_NOITE_BROKER: O painel resetará automaticamente todos os limites e estatísticas à meia-noite (00:00) no horário do servidor da sua corretora.
- HORARIO_ESPECIFICO_BROKER: Permite que você defina uma hora específica para o reset diário no horário do servidor da corretora.

HoraDoResetBroker:

- Função: (Apenas se 'TipoDeResetDiario' for 'HORARIO_ESPECIFICO_BROKER') Defina a hora exata (de 0 a 23) em que o reset diário ocorrerá, no horário do servidor da corretora.

Ao configurar cuidadosamente esses parâmetros, o Painel Pro Trader atuará como seu co-piloto de gerenciamento de risco, ajudando a manter a disciplina, proteger seu capital e garantir que você opere dentro de seus próprios limites e objetivos.

Exemplo com Fuso Horário

O campo 'HoraDoResetBroker' deve sempre ser preenchido com a hora desejada no fuso horário do servidor da corretora, e não no seu horário local.

Veja exemplos práticos:

-  Se o servidor da corretora está em Londres (GMT+1 com horário de verão) e você quer que o reset ocorra às 9h da manhã no horário de Londres, você deve inserir o valor '9'.
-  Se o servidor da corretora está no Brasil (GMT-3) e você quer que o reset ocorra às 9h da manhã no horário de Brasília, você deve inserir o valor '9'.
-  Agora, se você está no Brasil e o servidor está em Londres, e você deseja que o reset ocorra às 9h da manhã no SEU horário local (Brasil), você deve calcular a diferença de fuso horário. Como Londres está 4 horas à frente (no horário de verão), insira '13' no campo.

 Dica: No MetaTrader 5, você pode descobrir o fuso horário do servidor observando a 'Hora do Servidor' na janela 'Caixa de Ferramentas > Negociação'. Compare com a hora atual do seu sistema para saber a diferença de fuso.